

## تنويه:

المعلومات الواردة في الكتاب هي حصيلة تجارب طويلة ومضنية، وقد قمت باختبارها جميعاً وتحققت من آلية عملها، ولكن انصح باختبارها بتروى ودون تسرع وعلى مراحل وذلك بعد أخذ نسخة احتياطية عن السجل لضمان عدم التسبب بانهيار النظام.

سأورد بعض الملاحظات المهمة لتسهيل فهم إجراءات وعمليات التعديل:

• كل صفحة من صفحات الكتاب هي وحدة مستقلة بحد ذاتها على إجراء من الإجراءات التي تقيد بعض خصائص الويندوز.

• تم تقسيم الصفحة بشكل مبسط لتحتوي:

❖ العنوان الرئيسي.

❖ شرح مبسط للعملية التي سنقوم بتنفيذها.

❖ القسم الرئيسي من السجل والذي سيتم إدخال القيم ضمنه.

❖ نوع المفتاح المضاف وتتم إضافة مفتاح بالضغط بالزر اليميني ضمن محرر التسجيل واختيار الأمر NEW الذي يتضمن:

➤ Key: لإنشاء قسم رئيسي.

➤ .STRING

➤ .BINARY

➤ .DWORD

❖ اسم المفتاح المضاف.

❖ قيمة المفتاح المضاف.

ملاحظة تفيد بضرورة إعادة تشغيل الويندوز مرة أخرى لتفعيل الأمر.

تمهيدا

## محرر التسجيل (Registry Editor):

- السجل (Registry) هو عبارة عن قاعدة بيانات تستخدم لتخزين الإعدادات والخصائص المتعلقة بأنظمة التشغيل ويندوز ذات المط ٣٢بت (ويندوز ٩٥- ويندوز ٩٨- ويندوز ME- ويندوز ٢٠٠٠- ويندوز NT- ويندوز XP).
- يحتوي السجل على معلومات وإعدادات عن كافة مكونات الحاسب المادية (HARDWARE) والبرامج المثبتة (SOFTWARE) والمستخدمين المسجلين وخصائص الحاسب.
- عند قيام المستخدم بتغييرات ضمن لوحة التحكم أو تثبيت برامج فإن هذه التغييرات ستعكس وستخزن ضمن قاعدة بيانات السجل.
- طبيعة الملف الذي يخزن فيه السجل (Registry) إعداداته، يعتمد على نسخة الويندوز المستخدمة.
- في الإصدار (ويندوز ٩٥- ويندوز ٩٨- ويندوز ME) يستخدم محرر التسجيل ملفين مخفيين موجودان ضمن مجلد الويندوز ويسميان USER.DAT و SYSTEM.DAT .
- بينما في الإصدار (ويندوز ٢٠٠٠- ويندوز NT) الملفين موجودان في الدليل SYSTEM32 والدليل CONFIG .
- لا يمكن تحرير الملفات الخاصة بالسجل مباشرة، بل يجب استخدام محرر خاص لعمل ذلك.
- يتضمن الويندوز محرر تسجيل يسمى REGEDIT.EXE خاص لتحرير الملفين USER.DAT و SYSTEM.DAT .

### أخذ نسخة احتياطية عن السجل:

من الأمور الأساسية لضمان عدم انهيار النظام والخطوة الأولى قبل البدء بتنفيذ إجراءات الكتاب هو الحصول على نسخة احتياطية عن السجل.

هناك عدة طرق للحصول على نسخة من السجل وهي كالتالي:

❖ نسخ الملفين System.dat و User.dat ووضعهما على قرص إقلاع.

❖ نحدد My computer من محرر التسجيل (Registry Editor) ثم نختار من القائمة الأمر Registry Export.. Fill..

ثم نحدد اسم الملف ومكان توضع.

### استعادة النسخة الاحتياطية عن السجل:

عند الحاجة لاسترداد نسخة احتياطية عن السجل نتبع الخطوات التالية:

نقوم بإعادة تشغيل الحاسب بالنمط Ms Dos ثم نكتب الأمر التالي:

C:\SCANEG/RESTORE

❖ فيتم تشغيل برنامج Microsoft Registry Checker.

❖ فتظهر قائمة بأسماء النسخ الاحتياطية وتاريخ كل نسخة.

❖ نحدد النسخة المطلوب استرجاعها ثم نضغط على المفتاح Restore.

## تعديل التسجيل:

يتم تعديل السجل بواسطة محرر التسجيل Registry Editor الموجود ضمن مجلد ويندوز. يتم تشغيل محرر التسجيل باختيار الأمر تشغيل (Run) من قائمة ابدأ ثم نكتب الأمر Regedit.exe ونضغط على المفتاح موافق.

## بنية السجل:

بنية السجل موزعة بشكل هرمي بشكل مشابه لعرض الأدلة والملفات ضمن مستكشف ويندوز، وكل فرع يظهر ضمن السجل بشكل مجلد أصفر مشابه لشكل المجلدات ضمن مستكشف ويندوز.

يتألف السجل من ستة مفاتيح جذرية مقسمة كالتالي: يوجد رسمة (ص ٣)

- HKEY\_CLASSES\_ROOT: يتضمن هذا المفتاح كل المعلومات الخاصة بأنواع الملفات والبيانات.
- HKEY\_CURRENT\_USER: يتضمن المفتاح على كل تخصيصات المستخدم الذي دخل على جهاز الكمبيوتر.
- HKEY\_LOCAL\_MACHINE: يتضمن هذا المفتاح كل المعلومات الخاصة بمكونات الحاسب والبرمجيات المثبتة وكل خصائص الحاسب، هذه المعلومات واحدة لكل المستخدمين.
- HKEY\_USER: يتضمن هذا المفتاح على تخصيصات كل مستخدم مسجل على هذا الحاسب، ويتم عرض كل قسم خاص بكل مستخدم ضمن هذا المفتاح.
- HKEY\_CURRENT\_CONFIG : هذا المفتاح يتضمن كل ما يتعلق بالمكونات المادية للحاسب من بطاقات شاشة- كرت صوت-.....إلخ.
- HKEY\_DYS\_DATA: هذا المفتاح يتضمن معلومات عن المعدات التي تمتلك ميزة ركب وشغل هذا المفتاح متغير بحسب إزالة أو إضافة أي أجهزة جديدة.

### قيم المفاتيح ضمن السجل:

يتم تخزين القيم ضمن السجل بأنواع متعددة منها:

- **STRING**: هي قيمة تخزن كسلاسل حرفية.
- **BINARY**: هي قيمة تخزن كبيانات كتسلسل بايتات سداسية عشرية باستعمال الأعداد (٠ إلى ٩ والأحرف من A إلى F) مثال (00 04 12 3A).
- **DWORD**: هي عبارة عن نوع خاص من القيم الثنائية ويتم إظهار القيمة كثوابت عشرية وعشرية مثل (0X00000000).

### استيراد وتصدير إعدادات السجل:

من المميزات العظيمة قدرة محرر التسجيل تصدير واستيراد إعدادات السجل إلى ملف نصي يحمل اللاحقة REG مما يجعل تحرير السجل عملية سهلة جداً وذلك باستخدام أي محرر نصوص.

### طريقة تصدير إعدادات السجل إلى ملف REG:

- نقوم بتحديد المفتاح المطلوب ثم نختار من قائمة REGISTRY الأمر EXPORT REGISTRY FILE ، ثم نحدد اسم الملف ونحفظ.
- نستطيع معرفة مخطط الملف الذي يحوي إعدادات السجل وذلك بفتحه ببرنامج المفكرة ويظهر بالشكل التالي:

REGEDIT4

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

"NoDriveTypeAutoRun"=hex:95,00,00,00

يبدأ الملف بالعبارة REGEDIT4 على السطر الأول، ثم يليه اسم القسم الذي يحوي المفتاح، ثم اسم المفتاح وقيمه.

## لحذف مفتاح أو قيمة باستخدام ملف REG:

يمكن أيضاً استخدام ملفات REG لحذف مفاتيح أو قيم وذلك باتباع الخطوات التالية:

ننشئ ملف نص ونكتب فيه ما يلي:

```
REGEDIT4
```

```
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
```

```
"NORUN"
```

هذه التعليمة ستحذف القيمة NORUN الموجودة ضمن هذا القسم.

## REGEDIT.EXE [OPTION] [FILENAME]

## خصائص أوامر REGEDIT:

- FILENAME: تستخدم لتحديد اسم الملف REG المراد استيراده إلى السجل.
- S: تستخدم لإخفاء صندوق تأكيد القيم المستوردة من الملف REG.
- E: تستخدم لإخفاء صندوق تأكيد إدخال القيم المستوردة من الملف.
- /L:SYSTEM: تستخدم لتعيين الملف SYSTEM.DAT لاستخدامه.
- /R:SYSTEM: يستخدم لتعيين الملف USER.DAT لاستخدامه.
- C/: يستخدم لضغط إعدادات السجل.

# TIPS & TRICKS

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تغيير شاشة بدء وإنهاء تشغيل الويندوز:

يمكن التحكم بشاشة بدء وإنهاء الويندوز بحيث نستطيع وضع أي صورة مكانها.

**خطوات العمل:**

هناك ثلاثة ملفات تتحكم بشاشة بدء وإنهاء الويندوز وهي:

- LOGO.SYS هذا الملف هو عبارة عن شاشة بدء الويندوز ويتوضع على C مباشرة.
- LOGOW.SYS هذا الملف هو عبارة عن شاشة الانتظار ويتوضع الملف ضمن C:\WINDOWS
- LOGOS.SYS هذا الملف عبارة عن شاشة يمكنك الآن إيقاف التشغيل بأمان.
- هذه الملفات الثلاث هي عبارة عن صور نقطية مكونة من ٢٥٦ لون بقياس ٣٢٠×٤٠٠
- نقوم بتغيير لواحق الملفات الثلاثة إلى BMP
- نستخدم محرر الصور المفضل وليكن PHOTOSHOP أو الرسام مثلاً.
- نقوم بفتح الملفات ونقوم بتعديلها كما نشاء.
- نقوم بحفظ الملفات ثم نغير اللواحق إلى SYS

**ملاحظة:**

هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لمشاهدة التغييرات المطبقة.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تعطيل استخدام مفاتيح الاختصار (HOTKEYS) ضمن الويندوز:

تستخدم مفاتيح الاختصار لتسريع العمل ضمن الويندوز، مثلاً لتشغيل المستكشف نضغط على مفتاح مايكروسوفت والمفتاح E، قد نحتاج لتعطيل استخدام مفاتيح الاختصار لسبب ما ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD
- ونسميه NoWinKeys.
- ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل استخدام مفاتيح الاختصار.
- القيمة (0) لتمكين استخدام مفاتيح الاختصار.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoWinKeys

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتعطيل استخدام مفاتيح الاختصار، القيمة (0) لتمكين استخدام مفاتيح الاختصار.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة التلميح الذي يظهر بجانب زر ابدأ والمسمى اضغط هنا لتبدأ:

يظهر عادة سهم بجانب زر ابدأ يسمى اضغط هنا لتبدأ

سنقوم بإجراء يقوم بإزالة هذا السهم.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع BINARY.

• ونسميه NOSTARBANNER.

• نعطيه القيمة (01000000) لإخفاء السهم.

• والقيمة (00000000) لإظهار السهم.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NOSTARBANNER

نوع المفتاح: BINARY

قيمة المفتاح: القيمة (01000000) لإزالة السهم، القيمة (00000000) لإظهار السهم.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

2000 –NT –ME –98 –)

إزالة كلمة اختصار إلى (Shortcut to) التي تضاف لاسم أي اختصار:

(95

يضيف الويندوز (كلمة اختصار إلى) لاسم أي اختصار يتم إنشاؤه.

هذا الإجراء يمنع هذه العملية

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع BINARY.

• ونسميه Link.

• نعطيه القيمة (00 00 00 00) لمنع إضافة كلمة اختصار إلى.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer]

اسم المفتاح: Link

نوع المفتاح: BINARY

قيمة المفتاح: القيمة (00 00 00 00) لمنع إضافة كلمة اختصار إلى.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة السهم الذي يظهر على أيقونة الاختصار:

عند إنشاء اختصار لبرنامج ما، يظهر سهم صغير يتوضع على زاوية الأيقونة.

لإزالة السهم عن أيقونة الاختصار نتبع الخطوات التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CLASSES\_ROOT\INKFILE]
- ونقوم بحذف المفتاح "ISSHORTCUT"
- ثم ننتقل للقسم: [HKEY\_CLASSES\_ROOT\PIFFLE]
- ونقوم بحذف المفتاح "ISSHORTCUT"

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: : [HKEY\_CLASSES\_ROOT\INKFILE] والمفتاح [HKEY\_CLASSES\_ROOT\PIFFLE]

اسم المفتاح: ISSHORTCUT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: يجب حذف هذا المفتاح نهائياً.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إظهار رقم إصدار الويندوز على سطح المكتب:

يمكن عرض رقم الإصدار الويندوز على سطح المكتب، بحيث تضاف عبارة في الزاوية السفلى اليسرى للشاشة تعرض رقم إصدار الويندوز المثبت على الحاسب.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]
- ونقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD
- ونسميه PAINTDESKTOPVERSION
- نعطيه القيمة (0) لعدم عرض رقم الإصدار على سطح المكتب.
- نعطيه القيمة (1) لعرض رقم الإصدار على سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]

اسم المفتاح: PAINTDESKTOPVERSION

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: (0) عدم عرض رقم الإصدار، (1) عرض رقم الإصدار.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بسطح المكتب(DESKTOP):

يستخدم الويندوز المجلد المسمى (سطح المكتب\Desktop) لوضع الملفات والمجلدات الموجودة على سطح المكتب ضمنه، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Desktop.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد سطح المكتب.

• مثال: C:\WINDOWS\EYAD

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Desktop

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد سطح المكتب.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بالمفضلة (FAVORITES):

يقوم الويندوز بحفظ أسماء المواقع المفضلة لديك ضمن مجلد يسمى (Favorites) هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Favorites.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد المفضلة.

• مثال: C:\WINDOWS\MYFAVORITES

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Favorites

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد المفضلة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بملفات إنترنت المؤقتة:

عند تصفح موقع ما على الإنترنت يتم حفظ صور هذا الموقع تلقائياً ضمن مجلد خاص يسمى (ملفات إنترنت المؤقتة Temporary Internet Files) هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Cache.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد ملفات الإنترنت المؤقتة.

• مثال: C:\WINDOWS\MYTEMP

إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Cache

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد الملفات المؤقتة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بقائمة ابدأ:

تتوضع أسماء البرامج المثبتة والبرامج الملحقة ضمن مجلد يسمى (قائمة بدء التشغيل Start Menu) هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Start Menu.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد قائمة ابدأ.

• مثال: C:\WINDOWS\MYSTART

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Start Menu

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد قائمة ابدأ.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بإرسال إلى (SEND TO):

تستخدم تقنية (إرسال إلى Send to) لنسخ الملف أو المجلد المحدد إلى قرص مرن أو حقيبة الملفات هذه الوصلات موجودة ضمن هذا المجلد، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح SendTo.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد ملفات الإنترنت المؤقتة.

• مثال: C:\WINDOWS\MYSENDTO

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: SendTo

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد إرسال إلى.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص ببدء التشغيل (STARTUP) :

يتم وضع أسماء البرامج المراد تشغيلها عند بدء تشغيل الويندوز ضمن مجلد يسمى (Start Up)، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Startup.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد بدء التشغيل.

• مثال: C:\WINDOWS\MYSTARTUP

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Startup

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد بدء التشغيل.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بالمستندات (My Documents):

ينشئ الويندوز مجداً خاصاً لوضع المستندات والملفات الشخصية للمستخدم، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح Personal.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد ملفات الإنترنت المؤقتة.

• مثال: C:\WINDOWS\MYDocuments1

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: Personal

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد المستندات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بالخطوط (FONTS):

يستخدم الويندوز ملفات الخطوط الموجودة ضمن المجلد Fonts كما يتم تثبيت الخطوط الجديدة ضمن هذا المجلد، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح FONTS.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد ملفات الإنترنت المؤقتة.

• مثال: C:\WINDOWS\My FONTS

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: FONTS

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد الخطوط.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(95 – 98 – ME – NT – 2000)

تعيين مجلد آخر كبديل عن المجلد الخاص بالمحفوظات (HISTORY):

يقوم الويندوز بحفظ المواقع التي قمت بزيارتها ضمن مجلد المحفوظات، هذا الإجراء يقوم بتحديد مجلد آخر لاستخدامه كبديل عنه.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

• نقوم بتحديد المفتاح History.

• ونغير قيمته إلى القيمة التي تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد ملفات الإنترنت المؤقتة.

• مثال: C:\WINDOWS\My HISTORY

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders

اسم المفتاح: History

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل للمجلد المراد تعيينه كبديل عن مجلد المحفوظات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تحديث إعدادات السجل بدون إعادة تشغيل الويندوز:

بعض التغييرات على السجل تتطلب إعادة تشغيل الويندوز حتى تصبح فعالة.  
هذا الإجراء سيقوم بتحديث السجل دون إعادة إقلاع الويندوز.

**خطوات العمل:**

• قم بالضغط على المفاتيح:

CTRL+ ALT+DELETE في الإصدار (ويندوز 95-98-ME)

CTRL+SHIFT+ESC في الإصدار (ويندوز 2000-NT)

فيتم إظهار صندوق إغلاق البرامج.

• قم بتحديد EXPLORER

• قم بالضغط على الزر (إنهاء المهمة)

إذا ظهرت شاشة (إيقاف التشغيل) قم بالضغط على الزر إلغاء الأمر.

في رسمة ص ٢٢

ملاحظة: قم بحفظ عملك قبل تطبيق الإجراء.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

منع المستخدم من تشغيل محرر التسجيل (REGDIT.EXE):

محرر التسجيل هو أداة التعديل على السجل الخاص بنظام التشغيل (الويندوز)، نستطيع منع المستخدم من تشغيل محرر التسجيل كنوع من الحماية لمنعه من تعديل مكونات السجل.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه DisableRegistryTools.
- ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل استخدام محرر التسجيل.
- القيمة (0) لتمكين استخدام محرر التسجيل.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Policies\System]

اسم المفتاح: DisableRegistryTools

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتعطيل استخدام محرر التسجيل، والقيمة (0) لتمكين استخدام محرر التسجيل.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر، انصح بعدم تطبيق هذا الأمر في المراحل الأولى.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تنشيط الويندوز بشكل أوتوماتيكي:

بشكل افتراضي عند إجراء أي تغييرات في محتويات الويندوز ننتظر برهة من الزمن أو نضطر للضغط على المفتاح F5 لتحديث العرض من أجل مشاهدة التغييرات التي تمت، في هذا الإجراء سنقوم بجعل الويندوز يقوم بالتحديث بشكل تلقائي.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه UpdateMode.
- نعطيه القيمة (1) لجعل الويندوز يقوم بالتحديث تلقائياً.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Update]

اسم المفتاح: UpdateMode

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: (1) تمكين.

**ملاحظة:** يجب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# Explorer

**إضافة الأمر (Open with DOS Prompt) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على مجلد:**

هذا الإجراء يتيح إمكانية فتح المجلد الحالي ضمن نافذة موجه دوس، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Open with DOS Prompt) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد المجلدات ضمن المستكشف:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Directory\shell\
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه DOS.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Open with DOS Prompt).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (C:\Command.com/ k cd)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Directory\shell\

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Open with DOS Prompt

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (DOS Prompt in this Drive) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على سواقة:**

هذا الإجراء يتيح إمكانية فتح السواقة المحددة ضمن نافذة موجه دوس، وذلك عن طريق إضافة الأمر (DOS Prompt in this Drive) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد السواقات.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Opndos.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (DOS Prompt in this Drive).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (C:\Command.com/ k cd %1)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\ Drive\shell

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: DOS Prompt in this Drive

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Explore From Here) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي مجلد:**

هذا الإجراء يتيح إمكانية استكشاف المجلد المحدد في نافذة مستكشف جديدة، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Explore From Here) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد المجلدات ضمن المستكشف:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Directory\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه ExploreHere.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Explore From Here).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (explorer.exe / e,/ root,/ idlist,%)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Directory\shell\ ExploreHere

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Explore From Here

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Quick Disk Copy A: to A) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على سواقة A:**  
هذا الإجراء يتيح إمكانية نسخ سريع من القرص A إلى قرص آخر ضمن نفس السواقة، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Quick Disk Copy A: to A) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد السواقة A.

#### **خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Diskcopy.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Quick Disk Copy A: to A).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (diskcopy.com A: A:)

#### **إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\ Drive\shell\Diskcopy

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Quick Disk Copy A: to A

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Empty Disk Drive) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على سواقة A :**

هذا الإجراء يتيح إمكانية مسح محتويات القرص المرن A، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Empty Disk Drive) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد السواقة A.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Empty A.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Empty Disk Drive).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (deltree.exe/ y A)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\ Drive\shell\ Empty A

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Empty Disk Drive

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (ScanDisk All Drives) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على سواقة A :**

هذا الإجراء يتيح إمكانية تشغيل برنامج فحص الأقراص، وذلك عن طريق إضافة الأمر (ScanDisk All Drives) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي سواقة.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Scan.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (ScanDisk All Drives).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (scandiskw.exe/ all/ n)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\ Drive\shell\Scan

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: ScanDisk All Drives

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Print) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي مجلد :**

هذا الإجراء يتيح إمكانية طباعة قائمة بالملفات الموجودة ضمن المجلد المحدد، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Print) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد المجلدات ضمن المستكشف.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Print.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Print).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (1 % prn > ogn / dir / c command.com)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell\Print

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Print

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Empty Recycle Bin) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أي ملف :**

هذا الإجراء يتيح إمكانية تفريغ سلة المحذوفات بسرعة، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Empty Recycle Bin) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد الملفات ضمن المستكشف.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CURRENT\_USER\AppData\EventLabels
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Empty Recycle Bin.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Print).
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Empty Recycle Bin)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CURRENT\_USER\AppData\EventLabels\ Empty Recycle Bin

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Empty Recycle Bin

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

**إضافة الأمر (Defragment This Drive) للقائمة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على سواقة:**

هذا الإجراء يتيح إمكانية تشغيل برنامج إلغاء تجزئة القرص، وذلك عن طريق إضافة الأمر (Defragment This Drive) للقائمة المنسدلة التي تظهر عند النقر بالزر اليميني على أحد محركات الأقراص ضمن المستكشف.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell
- نقوم بإضافة مفتاح رئيسي نسميه Defrag.
- ثم نغير قيمة مفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (Defragment This Drive).
- ثم نقوم بإضافة مفتاح رئيسي ضمنه ونسميه COMMAND.
- ثم نغير قيمة المفتاح DEFAULT الموجود ضمنه لتصبح (defrag.exe "% 1" / noprompt)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\Drive\shell\ Defragment This Drive

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: Defragment This Drive

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز.

## تغيير اسم أو حذف المجلدات الخاصة:

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

بشكل افتراضي لا يسمح الويندوز بتغيير أسماء المجلدات الخاصة أو حذفها مثل اسم المجلد الذي يمثل سلة المحذوفات أو المستندات في هذا الإجراء سنقوم بتمكين حذف أو تغيير اسم أحد هذه المجلدات الخاصة وليكن سلة المحذوفات.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]

• نقوم بتغيير قيمة المفتاح Attributes إلى القيمة "70 01 00 20".

• ضمن القسم [HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID] نتوضع أسماء المجلدات الخاصة اختر منها المجلد المراد حذفه أو تغيير اسمه.

فيما يلي أسماء بعض المجلدات الخاصة:

• سلة المحذوفات: {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}

• شبكة الطلب الهاتفي: {992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}

• لوحة التحكم: {20EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\ShellFolder]

اسم المفتاح: ATTRIBUTES

نوع المفتاح: BINARY

قيمة المفتاح: 70 01 00 20 لتمكين الحذف أو تغيير الاسم و 40 01 00 20 لمنع ذلك.

(95 – 98 – ME – NT – 2000)

عرض أسماء الملفات والمجلدات بأحرف صغيرة أو كبيرة:

بعض إصدارات الويندوز تقوم بتعديل الأحرف الكبيرة إلى صغيرة عند تسمية ملف أو مجلد، كمثل على ذلك: عند إنشاء مجلد وتسمية ALLINCAPS يقوم الويندوز بتغييره تلقائياً إلى Allincaps لتعطيل هذه الميزة نتبع الإجراءات التالية:

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه DontPrettyPath

• نعطيه القيمة (1) لإبقاء الاسم كما كتب.

• والقيمة (0) لتغيير الأحرف الكبيرة إلى صغيرة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced]

اسم المفتاح: DontPrettyPath

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: (1) لإبقاء الاسم كما كتب والقيمة (0) لتغيير الأحرف الكبيرة إلى صغيرة.

**ملاحظة:** يجب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## (2000 – NT – ME – 98 – 95)

### التحكم بتأخر إظهار القوائم:

بشكل افتراضي يقوم الويندوز بتأخير إظهار القوائم، تصبح هذه الخاصية مزعجة جداً بالنسبة لمستخدم متمرس، نستطيع التحكم بالفترة الزمنية لتأخير إظهار القوائم أو إلغاء الفترة تماماً.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]
- ونقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
- ونسميه MenuShowDelay
- نعطيه قيمة الفترة الزمنية لتأخر إظهار القوائم مقدرة بالميلي ثانية.
- مجال القيمة المسموح به محصور بين (0 - 999) ميلي ثانية

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]

اسم المفتاح: MenuShowDelay

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: (0 - 999) ميلي ثانية

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

التحكم بلون شاشة الدخول إلى الويندوز:

عند تغيير لون سطح المكتب من القسم "المظهر" الموجود ضمن خصائص العرض فإن هذا الإجراء لن يؤثر على لون شاشة الدخول إلى الويندوز، لتغيير لون شاشة الدخول إلى الويندوز نتبع الإجراء التالي:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_USER\DEFAULT\Control Panel\Colors]
- ونقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
- ونسميه Background
- نعطيه قيمة بطريقة الـ RGB
- مثال: لجعل لون شاشة الدخول حمراء نعطيه القيمة (255 0 0)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_USER\DEFAULT\Control Panel\Colors]

اسم المفتاح: Background

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: محصورة ضمن المجال (0 0 0 -255 255 255)

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

تغيير أيقونة سلة المحذوفات:

–أيقونة سلة ممثلة– أيقونة سلة فارغة. أيقونة الوضع الافتراضي

خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]

- نلاحظ وجود مفاتيح من النوع STRING
- (Default): ويمثل المسار الكامل لشكل الأيقونة الدالة على الوضع الافتراضي لسلة المحذوفات.
- (Empty): ويمثل المسار الكامل لشكل الأيقونة الدالة على وضع سلة المحذوفات وهي فارغة.
- (Full): ويمثل المسار الكامل لشكل الأيقونة الدالة على وضع سلة المحذوفات وهي ممثلة.
- لتغيير شكل الأيقونات الثلاث نقوم بتغيير المسار إلى مكان وجود الأيقونة المطلوبة.

إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]

اسم المفتاح: (Default) –(Empty) –(Full).

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: المسار الكامل لشكل الأيقونة المطلوبة، مثل (c:\icon\toxic.ico)

ملاحظة: يجب الضغط على المفتاح F5 حتى تظهر التغييرات المطبقة.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تشغيل برامج أثناء تشغيل الويندوز:

نستطيع تشغيل أي برنامج أثناء تشغيل الويندوز بطريقتين:

إما بوضع اسم البرنامج ضمن مجلد بدء التشغيل، أو عن طريق محرر التسجيل وبالطريقة التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
- ونسميه باسم وصفي يدل على البرنامج المراد تشغيله مثل Notepad
- ثم نعطيه قيمة تدل على المسار الكامل للبرنامج المراد تشغيله
- مثال: لتشغيل برنامج المفكرة أثناء تشغيل الويندوز ننشئ مفتاح من النوع string ونسميه Notepad ونعطيه القيمة التالية:  
C:\windows\notepad.exe

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

اسم المفتاح: اسم وصفي

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: المسار الكامل للبرنامج المراد تشغيله

**ملاحظة:** ينصح عادة بإجراء نسخة احتياطية عن السجل قبل إجراء أي تعديلات عليه.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

التحكم بمفتاح المبادلة بين البرامج المفتوحة:

يتضمن الويندوز ميزة التنقل بين البرامج المفتوحة بسرعة بالضغط على المفاتيح (ALT+TAB) لتعطيل هذه الميزة:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\Desktop]
- ونقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING
- ونسميه CoolSwitch
- نعطيه القيمة (0) لإلغاء ميزة التنقل بين البرامج
- والقيمة (1) لتفعيل ميزة التنقل بين البرامج

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_USER\DEFAULT\Control Panel\Desktop]

اسم المفتاح: CoolSwitch

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: 0 لإلغاء التمكين، 1 للتمكين.

**ملاحظة:** يجب إعادة تشغيل الويندوز أو تسجيل خروج لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إضافة الأمر (Quicview) إلى القائمة المنسدلة لكافة الملفات:

عند الضغط على أحد الملفات ضمن المستكشف بالزر اليميني تظهر قائمة منسدلة تتضمن أوامر مثل حذف - قص - نسخ... إلخ، قد نرغب بإضافة الأمر Quicview ضمن هذه القائمة حيث يتيح هذا الأمر عرض الملف بشكل سريع. ولعمل ذلك نتبع الخطوات التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CLASSES\_ROOT\\*]
- ونقوم بإنشاء مفتاح رئيسي نسميه Quicview
- ثم نغير القيمة للمفتاح Default الموجود ضمن المفتاح الرئيسي الذي تم إنشاؤه إلى القيمة (\*)

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CLASSES\_ROOT\\*QuickView]

اسم المفتاح: DEFAULT

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: \* لإظهار الأمر Quicview ضمن القائمة المنسدلة

**ملاحظة:** يجب أن يكون الأمر Quicview مثبتاً ضمن الويندوز.

## (95 – 98 – ME – NT – 2000)

وضع شعار شركتك الخاصة ومعلومات عنها في صندوق إعدادات النظام:

هذا الإجراء يضيف مزيداً من الخصوصية على الكمبيوتر الخاص بك حيث يمكن إظهار شعار أو أي صورة خاصة بك بالإضافة إلى معلومات معينة ترغب في عرضها ضمن خصائص النظام.

### خطوات العمل:

- نقوم بإنشاء ملف يسمى OEMINFO.INI ضمن مجلد SYSTEM في الويندوز (ME-98-95) أو ضمن المجلد SYSTEM 32 في الويندوز (2000-NT)

- نقوم بفتح الملف بواسطة المفكرة ثم نكتب المعلومات التالية:

[General]

Manufacturer=اكتب اسم الشركة الخاصة بك

Model=اكتب موديل الحاسب الذي تستخدمه

[Support Information]

Line1=السطر الأول من المعلومات التي تود كتابتها

Line2=السطر الثاني

LINE3=السطر الثالث

Line4=السطر الرابع

تستطيع وضع أسطر بالمقدار الذي تريد.

بعد ذلك قم بإنشاء صورة لشعار شركتك أو أي صورة أخرى ثم قم بتسميتها OEMLOGO.BMP ثم ضعها ضمن المجلد SYSTEM.

### إظهار النتيجة:

ننتقل إلى لوحة التحكم ونضغط على أيقونة النظام فتظهر صورة الشعار والمعلومات المدخلة ضمن القسم "عام".

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

تغيير اسم المستخدم واسم الشركة:

عند تثبيت الويندوز يطلب إدخال اسم المستخدم واسم الشركة، هذه المعلومات يتم استخدامها تلقائياً عند تثبيت برامج جديدة.

لتغيير اسم المستخدم واسم الشركة نتبع الخطوات التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\MS Setup(ACME)\User Info]
- نحدد المفتاح DefName والذي يمثل اسم المستخدم ثم نكتب الاسم الجديد.
- ونحدد المفتاح DefCompany والذي يمثل اسم الشركة ثم نكتب الاسم الجديد.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\MS Setup(ACME)\User Info]

اسم المفتاح: DEFNAME و DEFCOMPANY

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة التي تريد.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يؤثر على اسم المستخدم والشركة المستخدمة في تسجيل البرامج المثبتة ولكن يؤثر على البرامج سيتم تثبيتها.

### إنشاء اختصارات لمجلدات النظام:

هذا الإجراء يقوم بإنشاء اختصارات لمجلدات النظام على سطح المكتب أو ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

نقوم بإنشاء مجلد جديد على سطح المكتب ونسميه بأحد الأسماء التالية والتي تمثل أسماء المجلدات الخاصة:

ControlPanel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}	لوحة التحكم
Dial-Up Networking.{992CFFA0-F557-101A-88EC-00DD010CCC48}	شبكة الطلب الهاتفي
Printers.{2227A280-3AEA-1069-A2DE-08002B3039D}	مجلد الطابعات
My Computer.{20D04FE0-3AEA-1069-A2D8-08002B3039D}	جهاز الكمبيوتر
Network Neighborhood.{208D2C60-3AEA-1069-A2D7-08002B30309D}	جوار شبكة الاتصال
Recycle Bin.{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}	سلة المحذوفات

وهناك المزيد من أسماء المجلدات الخاصة متوضعة ضمن القسم: HKEY\_CLASSES\_ROOT\CLSID

مسح قائمة أسماء البرامج التي تم تشغيلها بواسطة الأمر تشغيل (RUN):

يحتفظ الويندوز بأسماء البرامج التي تم تشغيلها بواسطة الأمر تشغيل (RUN) من أجل سرعة تشغيلها مرة أخرى عبر اختيارها من القائمة دون الحاجة لكتابة اسم البرنامج المراد تشغيله مرة أخرى، هذا الإجراء يقوم بمسح هذه القائمة:

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

• يتوضع ضمن هذا القسم قائمة بأسماء البرامج التي تم تشغيلها.

• نقوم بحذف اسم البرنامج الذي نريد

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\RunMRU]

اسم المفتاح: نقوم بحذف اسم البرنامج الذي نريد.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(95 – 98 – ME – NT – 2000)

مسح قائمة أسماء البرامج التي تم تشغيلها بواسطة الأمر تشغيل (RUN):

هذا الإجراء يقوم بإزالة قائمة ملف من المستكشف، لمنع من استخدام الأوامر الموجودة ضمن هذه القائمة مثل: فتح- طباعة- حذف- إرسال إلى.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD
- ونسميه NoFileMenu
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قائمة ملف.
- القيمة (0) لإظهار قائمة ملف.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoFileMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قائمة ملف، والقيمة (0) لإظهار ملف.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# START MENU

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة مجلد المفضلة (FAVORITES) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة مجلد المفضلة (Favorites) الموجود ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFavoritesMenu
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة المفضلة.
- القيمة (0) لإظهار المفضلة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoFavoritesMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة المفضلة، والقيمة (0) لإظهار المفضلة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة الأمر بحث (FIND) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة الأمر بحث (FIND) الموجود ضمن قائمة ابدأ، وبالتالي يعطل مفتاح الاختصار (Ctrl +F).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFind
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر بحث.
- القيمة (0) لإظهار الأمر بحث.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoFind

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الأمر بحث، والقيمة (0) لإظهار الأمر بحث.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

إزالة الأمر تشغيل (RUN) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أمر تشغيل (RUN) الموجود ضمن قائمة ابدأ، وبالتالي يعطل مفتاح الاختصار (Ctrl +R).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoRUN
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر تشغيل.
- القيمة (0) لإظهار الأمر تشغيل.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NORUN

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الأمر تشغيل، والقيمة (0) لإظهار الأمر تشغيل.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 –NT –ME –98 –95)

إزالة الأمر تعليمات (HELP) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة الأمر تعليمات (HELP) الموجود ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSMHelp
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر تعليمات.
- القيمة (0) لإظهار الأمر تعليمات.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoSMHelp

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الأمر تعليمات، والقيمة (0) لإظهار الأمر تعليمات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة مجلد المستندات (DOCUMENTS) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة مجلد المستندات (DOCUMENTS) الموجود ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoRecentDocsMenu
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة مجلد المستندات.
- القيمة (0) لإظهار الأمر مجلد المستندات.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoRecentDocsMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة مجلد المستندات، والقيمة (0) لإظهار مجلد المستندات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## (2000 – NT – ME – 98 – 95)

## تفريغ قائمة المستندات عند إنهاء ويندوز:

هذا الإجراء يقوم بتفريغ المستندات الموجودة ضمن قائمة ابدأ عند إنهاء الويندوز، لمنع أي متطفل من معرفة المستندات والبرامج التي قمت بتشغيلها مؤخراً.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه ClearRecentDocsOnExit
- ثم نعطيه القيمة (1) لتفريغ قائمة المستندات عند إنهاء الويندوز.
- القيمة (0) لإلغاء تفريغ قائمة المستندات.

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: ClearRecentDocsOnExit

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتفريغ قائمة المستندات عن إنهاء الويندوز، والقيمة (0) لإلغاء تفريغ قائمة المستندات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة أمر تسجيل خروج (LOG OFF) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أمر تسجيل خروج (LOG OFF) الموجود ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoLogOff
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أمر تسجيل خروج.
- القيمة (0) لإظهار أمر تسجيل خروج.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoLogOff

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة أمر تسجيل خروج، والقيمة (0) لإظهار أمر تسجيل خروج.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة أمر تحديث الويندوز (WINDOWS UPDATE) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أمر تحديث الويندوز (WINDOWS UPDATE) الموجود ضمن قائمة ابدأ في القائمة الفرعية إعدادات (SETTING).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoWindowsUpdate
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أمر تحديث الويندوز.
- القيمة (0) لإظهار أمر تحديث الويندوز.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoWindowsUpdate

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة أمر تحديث الويندوز، والقيمة (0) لإظهار أمر تحديث الويندوز.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة أمر إيقاف التشغيل (SHUT DOWN) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أمر إيقاف التشغيل (SHUT DOWN) الموجود ضمن قائمة ابدأ في القائمة الفرعية إعدادات (SETTING).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoClose
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أمر إيقاف التشغيل.
- القيمة (0) لإظهار أمر إيقاف التشغيل.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoClose

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة أمر إيقاف التشغيل، والقيمة (0) لإظهار أمر إيقاف التشغيل.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

منع إضافة أسماء الملفات المفتوحة إلى قائمة المستندات:

بشكل افتراضي عند فتح أي ملف أو مستند فإنه يضاف إلى قائمة المستندات ضمن قائمة ابدأ، هذا الإجراء يوقف إضافة أسماء الملفات والمستندات التي تم استخدامها إلى قائمة المستندات.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoRecentDocsHistory
- ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل الإضافة.
- القيمة (0) لتفعيل الإضافة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoRecentDocsHistory

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتعطيل الإضافة، والقيمة (0) لتفعيل الإضافة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

منع تعديل أو حذف أي مكون من مكونات قائمة ابدأ:

عند النقر بالزر اليميني ضمن قائمة ابدأ يتم إظهار قائمة منسدلة تتضمن الأوامر التالية: (قص- نسخ- لصق- إنشاء اختصار- حذف- إعادة تسمية- خصائص- فتح- استكشاف).

هذا الإجراء يمنع إظهار هذه القائمة المنسدلة وبالتالي يمنع التعديل والحذف لأي مكون من مكونات قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoChangeStartMenu

• ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل إظهار القائمة المنسدلة.

• القيمة (0) لتفعيل إظهار القائمة المنسدلة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoChangeStartMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتعطيل إظهار القائمة المنسدلة، والقيمة (0) لتفعيل إظهار القائمة المنسدلة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

منع تعديل أو حذف أي مكون من مكونات قائمة ابدأ:

عند النقر بالزر اليميني ضمن قائمة ابدأ يتم إظهار قائمة منسدلة تتضمن الأوامر التالية: (قص- نسخ- لصق- إنشاء اختصار- حذف- إعادة تسمية- خصائص- فتح- استكشاف).

هذا الإجراء يمنع إظهار هذه القائمة المنسدلة وبالتالي يمنع التعديل والحذف لأي مكون من مكونات قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoChangeStartMenu

• ثم نعطيه القيمة (1) لتعطيل إظهار القائمة المنسدلة.

• القيمة (0) لتفعيل إظهار القائمة المنسدلة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoChangeStartMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لتعطيل إظهار القائمة المنسدلة، والقيمة (0) لتفعيل إظهار القائمة المنسدلة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة مجلد مستنداتي (MY DOCUMENTS) من مجلد المستندات ضمن قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة مجلد مستنداتي (MY DOCUMENTS) الموجود ضمن مجلد المستندات في قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSMMMyDocs
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة مجلد المستندات.
- القيمة (0) لإبقاء مجلد المستندات.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoSMMMyDocs

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة مجلد المستندات، والقيمة (0) لإبقاء مجلد المستندات.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة لوحة التحكم والطابعات من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة لوحة التحكم (CONTROL PANEL) ومجلد الطابعات (PRINTERS).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSetFolders
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة لوحة التحكم ومجلد الطابعات.
- القيمة (0) لإبقاء لوحة التحكم ومجلد الطابعات.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoSetFolders

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة لوحة التحكم ومجلد الطابعات، والقيمة (0) لإبقاء لوحة التحكم ومجلد الطابعات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة خيارات المجلد (Folder Options) من قائمة ابدأ:

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

هذا الإجراء يقوم بإزالة خصائص المجلد، لمنع المستخدم من تحديث سطح المكتب- أو التحكم بإظهار الملفات والمجلدات المخفية - أو التحكم بأنواع الملفات المسجلة.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoFolderOptions

• ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة خيارات المجلد.

• القيمة (0) لإبقاء خيارات المجلد.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoFolderOptions

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة خيارات المجلد، والقيمة (0) لإبقاء خيارات المجلد.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة شريط المهام (TASKBAR) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة شريط المهام الموجود ضمن قائمة الإعدادات في قائمة ابدأ، لمنع المستخدم من التعديل على خصائص شريط المهام أو التحكم بقائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSetTaskbar
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط المهام.
- القيمة (0) لإبقاء شريط المهام.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoSetTaskbar

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة شريط المهام، والقيمة (0) لإبقاء شريط المهام.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة الأمر (ACTIVE DESKTOP) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة الأمر (ACTIVE DESKTOP) من قائمة الإعدادات في قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSetActiveDesktop
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر ACTIVE DESKTOP.
- القيمة (0) لإبقاء الأمر ACTIVE DESKTOP.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoSetActiveDesktop

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الأمر ACTIVE DESKTOP، والقيمة (0) لإبقاء الأمر ACTIVE DESKTOP.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة كافة الرموز عن سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):

هذا الإجراء يقوم بإزالة الرموز الموجودة على سطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoComponents
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الرموز عن سطح المكتب.
- القيمة (0) لإبقاء الرموز عن سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoComponents

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الرموز عن سطح المكتب، والقيمة (0) لإبقاء الرموز عن سطح المكتب.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل إضافة أي رمز إلى سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):

هذا الإجراء يقوم بمنع إضافة رموز الموجودة على سطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoAddingComponents

• ثم نعطيه القيمة (1) لمنع الرموز عن سطح المكتب.

• القيمة (0) للسماح الرموز عن سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoAddingComponents

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع إضافة رموز عن سطح المكتب، والقيمة (0) للسماح بإضافة رموز عن سطح المكتب.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**منع حذف أي رمز إلى سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):**

هذا الإجراء يقوم بمنع حذف أي رمز من الرموز الموجودة على سطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoDeletingComponents

• ثم نعطيه القيمة (1) لمنع حذف الرموز عن سطح المكتب.

• القيمة (0) للسماح حذف الرموز عن سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoDeletingComponents

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع حذف الرموز عن سطح المكتب، والقيمة (0) للسماح بحذف الرموز عن سطح المكتب.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

منع استخدام خلفيات لسطح المكتب من النوع HTML عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):  
هذا الإجراء يمنع استخدام ملفات من النوع HTML كخلفية لسطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)  
خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoHtmlwallpaper
- ثم نعطيه القيمة (1) لمنع استخدام ملفات HTML كخلفية لسطح المكتب.
- القيمة (0) للسماح استخدام ملفات HTML كخلفية لسطح المكتب.

إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoHtmlwallpaper

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع استخدام ملفات HTML كخلفية لسطح المكتب، والقيمة (0) للسماح استخدام ملفات HTML كخلفية لسطح المكتب.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**منع التعديل على الرموز الموجودة على سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):**

هذا الإجراء يقوم بمنع التعديل على الرموز الموجودة على سطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoEditioningComponents

• ثم نعطيه القيمة (1) لمنع التعديل على الرموز الموجودة سطح المكتب.

• القيمة (0) للسماح بالتعديل على الرموز الموجودة سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoEditioningComponents

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع التعديل على الرموز الموجودة سطح المكتب، والقيمة (0) للسماح بالتعديل على الرموز الموجودة سطح المكتب.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**منع التعديل على خلفية سطح المكتب عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):**

هذا الإجراء يقوم بمنع التعديل على خلفية سطح المكتب عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoEditioningComponents

• ثم نعطيه القيمة (1) لمنع التعديل على خلفية سطح المكتب.

• القيمة (0) للسماح بتعديل خلفية سطح المكتب.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoEditioningComponents

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع التعديل على خلفية سطح المكتب، والقيمة (0) للسماح بتعديل خلفية سطح المكتب.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

منع سحب أشرطة الأدوات أو إغلاقها عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):

هذا الإجراء يقوم بمنع سحب أشرطة الأدوات أو إغلاقها عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoCloseDragDropBands

• ثم نعطيه القيمة (1) لمنع سحب أشرطة الأدوات أو إغلاقها.

• القيمة (0) للسماح التعديل أشرطة الأدوات أو إغلاقها.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoCloseDragDropBands

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع سحب أشرطة الأدوات أو إغلاقها، والقيمة (0) للسماح سحب أشرطة الأدوات أو إغلاقها.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## منع حجم أشرطة الأدوات عند العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP):

هذا الإجراء يقوم بمنع تغيير أشرطة الأدوات عند استخدام العرض بالنمط (ACTIVE DESKTOP)

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoMovingBands
- ثم نعطيه القيمة (1) لمنع تغيير حجم أشرطة الأدوات.
- القيمة (0) للسماح تغيير حجم أشرطة الأدوات.

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Activedesktop]

اسم المفتاح: NoMovingBands

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع تغيير حجم أشرطة الأدوات، والقيمة (0) للسماح تغيير حجم أشرطة الأدوات.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**تغيير أيقونة تسجيل خروج (Log Off) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:**  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة تسجيل خروج (Log Off) ضمن قائمة ابدأ.  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_LOCA\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه 44
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\winlogo.ico

#### **إعدادات السجل:**

- اسم القسم:  
[HKEY\_LOCA\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]
- اسم المفتاح: 44
- نوع المفتاح: STRING
- قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تغيير أيقونة البرامج (Programs) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة البرامج (Programs) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.
- ونسميه 19
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\Programs.ico

#### إعدادات السجل:

- اسم القسم:  
[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]
- اسم المفتاح: 19
- نوع المفتاح: SRTING
- قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تغيير أيقونة المفضلة (Favorites) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة المفضلة (Favorites) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه 43

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\Favorites.ico

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 43

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تغيير أيقونة الإعدادات (Settings) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة الإعدادات (Settings) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه ٢١

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\Settings.ico

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 21

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تغيير أيقونة بحث (Find) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة بحث (Find) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه ٢٢

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\Find.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 22

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تغيير أيقونة مساعدة (Help) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة مساعدة (Help) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.
- ونسميه 22
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\Help.ico

#### إعدادات السجل:

- اسم القسم:  
[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]
- اسم المفتاح: 22
- نوع المفتاح: SRTING
- قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تغيير أيقونة تشغيل (Run) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة تشغيل (Run) ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه ٢٤

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: .C:\WINDOWS\Run.ico

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 24

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

**تغيير أيقونة (Active Desktop) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:**

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة (Active Desktop) ضمن قائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه 34

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\Desktop.ico

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 34

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

تغيير أيقونة لوحة التحكم (Control Panel) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة لوحة التحكم (Control Panel) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.
- ونسميه 35
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\ControlPanel.ico

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 35

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

تغيير أيقونة الطابعات (Printers) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة الطابعات (Printers) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.
- ونسميه 37
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\ Printers.ico

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:  
[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 37

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

تغيير أيقونة شبكة الطلب الهاتفي (Dial\_Up Networking) الموجودة ضمن قائمة ابدأ:  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة شبكة الطلب الهاتفي (Dial\_Up Networking) ضمن قائمة ابدأ.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.
- ونسميه ٣٣
- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.
- مثال: C:\WINDOWS\Network.ico

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:  
[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: ٣٣

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة محرك الأقراص (Hard Disk):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة محرك الأقراص (Hard Disk) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

- ونسميه 8

- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

- مثال: C:\WINDOWS\Hard Disk.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 8

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة القرص المرن (Floppy Disk):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة القرص المرن (Floppy Disk) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

- ونسميه 6

- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

- مثال: C:\WINDOWS\Floppy.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 6

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة (Audio CD):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة (Audio CD) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

- ونسميه 40

- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

- مثال: .C:\WINDOWS\ \Audio.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 40

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة القرص الليزري (CD ROM):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة القرص الليزري (CD ROM) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه ١١

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: .C:\WINDOWS\ \ CDROM.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: ١١

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة مجلد الخطوط (Fonts):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة الخطوط (FONTS) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه 38

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\ \ Fonts.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 38

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

## تغيير أيقونة شريط المهام (Taskbar):

هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة شريط المهام (Taskbar) ضمن قائمة ابدأ.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

• ونسميه 39

• ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

• مثال: C:\WINDOWS\Taskbar.ico

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 39

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

**تغيير أيقونة سطح المكتب (Desktop) الموجودة ضمن شريط المهام:**  
هذا الإجراء يقوم بتغيير أيقونة سطح المكتب (Desktop) ضمن قائمة ابدأ.

#### **خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_LOCAL-MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\Shell Icons]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع SRTING.

- ونسميه 34

- ثم نعطيه القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

- مثال: .C:\WINDOWS\ \Desktop.ico

#### **إعدادات السجل:**

اسم القسم:

[HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer\Shell Icons]

اسم المفتاح: 34

نوع المفتاح: SRTING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر

# Control panel

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة لوحة التحكم (CONTROL PANEL) من قائمة ابدأ:

هذا الإجراء يقوم بإزالة لوحة التحكم (CONTROL PANEL) من القائمة ابدأ.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoControlPanel
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة لوحة التحكم.
- القيمة (0) لإظهار لوحة التحكم.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoControlPanel

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة لوحة التحكم، والقيمة (0) لإظهار لوحة التحكم.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

(2000 – NT – ME – 98 – 95)

إزالة أيقونة الفاكس (Fax) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة الفاكس (Fax) من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه FAX.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة أيقونة الفاكس.
- القيمة (YES) لإظهار أيقونة الفاكس.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: FAX.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة أيقونة الفاكس، والقيمة (YES) لإظهار أيقونة الفاكس.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة أجهزة التحكم بالتسالي (GAME CONTROLLERS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة أجهزة التحكم بالتسالي من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه JOY.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: JOY.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة خصائص العرض (DISPLAY) من لوحة التحكم:  
هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة خصائص العرض من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه DESK.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: DESK.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة شبكة الاتصال (NETWORK) من لوحة التحكم:  
هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة شبكة الاتصال من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه NETCPL.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: NETCPL.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة خصائص النظام (SYSTEM) من لوحة التحكم:  
هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة خصائص النظام من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه SYSDEM.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: SYSDEM.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة (ODBC DATE SOURCES 32 BIT) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة ODBC DATE SOURCES 32 BIT من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه Odbccp32.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: Odbccp32.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة كلمات المرور (PASSWORDS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة كلمات المرور من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه PASSWORD.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: PASSWORD.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة التاريخ والوقت (DATE / TIME) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة التاريخ والوقت من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه TIMEDATE.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: TIMEDATE.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة خيارات الإنترنت (INTERNET OPTIONS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة خيارات الإنترنت من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه INETCPL.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: INETCPL.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة أجهزة المودم (MODEMS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة المودم من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه MODEM.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: MODEM.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة إدارة الطاقة (POWER MANAGEMENT) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة إدارة الطاقة من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه POWERCFG.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: POWERCFG.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة الهاتفية (TELEPHONY) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة الهاتفية من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه TELEPHON.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: TELEPHON.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة إضافة وإزالة البرامج (ADD/REMOVE PROGRAMS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة إضافة وإزالة البرامج من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه APPWIZ.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: APPWIZ.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة إعدادات إقليمية (REGIONAL SETTINGS) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة إعدادات إقليمية من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه INTL.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: INTL.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة الماوس (MOUSE) من لوحة التحكم:  
هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة الماوس من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه MAIN.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: MAIN.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة المساحات والكاميرات (SCANNER) من لوحة التحكم:  
هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة المساحات والكاميرات من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه STICPL.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: STICPL.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة بحث سريع (FINDFAST) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة بحث سريع من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه FINDFAST.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: FINDFAST.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة أيقونة تعدد الوسائط (MULTIMEDIA) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بإزالة أيقونة تعدد الوسائط من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Control Panel\ don't load]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه Mmsys.CPL
- ثم نعطيه القيمة (NO) لإزالة الأيقونة.
- القيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\ Control Panel\ don't load]

اسم المفتاح: Mmsys.CPL

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: القيمة (NO) لإزالة الأيقونة، والقيمة (YES) لإظهار الأيقونة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# DISLAY PROPERTIES

### إخفاء أيقونة خصائص العرض (Display Settings) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بمنع الوصول إلى صندوق خصائص العرض، وذلك بإخفاء أيقونة خصائص العرض من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NODispCPL
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة خصائص العرض.
- القيمة (0) لإبقاء خصائص العرض.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NODispCPL

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة خصائص العرض، والقيمة (0) لإبقاء خصائص العرض.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**إخفاء المظهر (Appearance) من خصائص العرض:**

هذا الإجراء يقوم بإخفاء القسم (المظهر) من خصائص العرض.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDispAppearancePage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة المظهر.
- القيمة (0) لإبقاء المظهر.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoDispAppearancePage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة المظهر، والقيمة (0) لإبقاء المظهر.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**إخفاء الخلفية (Background) من خصائص العرض:**

هذا الإجراء يقوم بإخفاء القسم (الخلفية) من خصائص العرض.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDispBackgroundPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة الخلفية.
- القيمة (0) لإبقاء الخلفية.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoDispBackgroundPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة الخلفية، والقيمة (0) لإبقاء الخلفية.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إخفاء قسم شاشة التوقف (Screen Saver) من خصائص العرض:

هذا الإجراء يقوم بإخفاء القسم (شاشة التوقف) من خصائص العرض.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDispScrSavPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم شاشة التوقف.
- القيمة (0) لإبقاء قسم شاشة التوقف.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoDispScrSavPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم شاشة التوقف، والقيمة (0) لإبقاء قسم شاشة التوقف.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**إخفاء قسم الإعدادات (Settings) من خصائص العرض:**

هذا الإجراء يقوم بإخفاء القسم (الإعدادات) من خصائص العرض.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDispSettingsPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم الإعدادات.
- القيمة (0) لإبقاء قسم الإعدادات.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoDispSettingsPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم الإعدادات، والقيمة (0) لإبقاء قسم الإعدادات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# NETWORK

### إخفاء أيقونة شبكة الاتصال (NETWORK) من لوحة التحكم:

هذا الإجراء يقوم بمنع الوصول إلى صندوق خصائص شبكة الاتصال، وذلك بإخفاء أيقونة خصائص الشبكة من لوحة التحكم.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Network]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDispCPL
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أيقونة شبكة الاتصال من لوحة التحكم.
- القيمة (0) لإبقاء أيقونة شبكة الاتصال من لوحة التحكم.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoDispCPL

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة أيقونة شبكة الاتصال من لوحة التحكم، والقيمة (0) لإبقاء أيقونة شبكة الاتصال من لوحة التحكم.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة زر المشاركة في الملفات (File Sharing) من شبكة الاتصال:  
هذا الإجراء يقوم بإخفاء الزر (مشاركة في الملفات) من شبكة الاتصال.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Network]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFileSharingControl
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة زر مشاركة في الملفات.
- القيمة (0) لإظهار زر مشاركة في الملفات.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoFileSharingControl

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة زر مشاركة في الملفات، والقيمة (0) لإظهار زر مشاركة في الملفات.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة زر المشاركة في الطباعة (Printer Sharing) من شبكة الاتصال:

هذا الإجراء يقوم بإخفاء الزر (مشاركة في الطباعة) من شبكة الاتصال.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Network]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoPrintSharingControl
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة زر مشاركة في الطباعة.
- القيمة (0) لإظهار زر مشاركة في الطباعة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoPrintSharingControl

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة زر مشاركة في الطباعة، والقيمة (0) لإظهار زر مشاركة في الطباعة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة القسم تعريف (Identification) من شبكة الاتصال:

هذا الإجراء يقوم بإخفاء القسم (تعريف) من شبكة الاتصال.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Network]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoNetSetupIDPage

• ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم تعريف من شبكة الاتصال.

• القيمة (0) لإظهار قسم تعريف من شبكة الاتصال.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoNetSetupIDPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم تعريف من شبكة الاتصال، والقيمة (0) لإظهار قسم تعريف من شبكة الاتصال.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة قسم التحكم بالوصول (Network Access) من شبكة الاتصال:

هذا الإجراء يقوم بإخفاء قسم التحكم بالوصول من شبكة الاتصال.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Network]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoNetSetupSecurityPage

• ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم التحكم بالوصول من شبكة الاتصال.

• القيمة (0) لإظهار قسم التحكم بالوصول من شبكة الاتصال.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoNetSetupSecurityPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم التحكم بالوصول من شبكة الاتصال، والقيمة (0) لإظهار قسم التحكم بالوصول من شبكة الاتصال.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# PRINTERS

## منع المستخدم من حذف أي طابعة مثبتة:

الطابعات المثبتة يمكن أن تحذف ببساطة بواسطة أي مستخدم بمجرد الضغط على الزر حذف، هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من حذف أي طابعة مثبتة.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDeletePrinter
- ثم نعطيه القيمة (1) لمنع حذف أي طابعة.
- القيمة (0) للسماح بحذف أي طابعة.

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoDeletePrinter

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع حذف أي طابعة، والقيمة (0) للسماح بحذف أي طابعة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

### منع المستخدم من إضافة أي طابعة جديدة:

يمكن لأي مستخدم إضافة العديد من الطابعات وذلك بالضغط على زر إضافة طابعة جديدة، هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من تثبيت طابعات جديدة.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDeletePrinter
- ثم نعطيه القيمة (1) لمنع إضافة طابعات جديدة.
- القيمة (0) للسماح إضافة طابعات جديدة.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoDeletePrinter

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لمنع إضافة طابعات جديدة، والقيمة (0) للسماح إضافة طابعات جديدة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**إخفاء القسم (GENERAL) من خصائص الطابعة:**

يستخدم هذا الإجراء لمنع المستخدم من التعديل على خصائص الطابعات

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoPrinterTabs
- ثم نعطيه القيمة (1) لإخفاء القسم (GENERAL).
- القيمة (0) لإظهار القسم (GENERAL).

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoPrinterTabs

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإخفاء القسم (GENERAL)، والقيمة (0) لإظهار القسم (GENERAL).

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# **SYSTEM PROPERTIES**

## إخفاء قسم إدارة الأجهزة (Device Manager) من خصائص النظام:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم إدارة الأجهزة من خصائص النظام لمنع المستخدمين من إزالة أو التعديل على خصائص أي جهاز مثبت.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoDevMgrPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم إدارة الأجهزة
- القيمة (0) لإظهار قسم إدارة الأجهزة

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoDevMgrPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإخفاء قسم إدارة الأجهزة، والقيمة (0) لإظهار قسم إدارة الأجهزة

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إخفاء قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة (HardwareProfiles) من خصائص النظام:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة من خصائص النظام.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoConfigPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة
- القيمة (0) لإظهار قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoDevMgrPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإخفاء قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة، والقيمة (0) لإظهار قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## إخفاء زر نظام الملفات (File System) من خصائص النظام:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم إدارة الأجهزة من خصائص النظام لمنع المستخدمين من إزالة أو التعديل على خصائص أي جهاز مثبت.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoConfigPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة
- القيمة (0) لإظهار قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NoDevMgrPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإخفاء قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة، والقيمة (0) لإظهار قسم التشكيلات الجانبية للأجهزة

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## إخفاء زر الذاكرة الظاهرية (Virtual Memory) من خصائص النظام:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم إدارة الأجهزة من خصائص النظام لمنع المستخدمين من التعديل على زر الذاكرة الظاهرية.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NOVIRTMEMPAGE
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة زر الذاكرة الظاهرية
- القيمة (0) لإظهار زر الذاكرة الظاهرية

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]

اسم المفتاح: NOVIRTMEMPAGE

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإخفاء زر الذاكرة الظاهرية، والقيمة (0) لإظهار زر الذاكرة الظاهرية

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# PASSWORDS

**إخفاء أيقونة كلمة المرور (Passwords) من لوحة التحكم:**

هذا الإجراء يقوم بمنع الوصول إلى صندوق كلمات المرور، وذلك بإخفاء أيقونة خصائص كلمات المرور من لوحة التحكم.

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NOsecCPL
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة أيقونة كلمات المرور من لوحة التحكم.
- القيمة (0) لإبقاء أيقونة كلمات المرور ضمن لوحة التحكم.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NOsecCPL

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة أيقونة كلمات المرور من لوحة التحكم، والقيمة (0) لإبقاء أيقونة كلمات المرور ضمن لوحة التحكم.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## منع المستخدم من تغيير كلمات المرور (Change Passwords):

هذا الإجراء يقوم بمنع إمكانية تغيير كلمات المرور، وذلك وذلك بإزالة القسم (Change Passwords).

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NOPwdPage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم تغيير كلمات المرور.
- القيمة (0) لإظهار قسم تغيير كلمات المرور.

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NOPwdPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم تغيير كلمات المرور، والقيمة (0) لإظهار قسم تغيير كلمات المرور.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

منع المستخدم من استخدام ميزة إدارة عن بعد (Remote Administration):

هذا الإجراء يقوم بمنع إمكانية الإدارة عن بعد، وذلك بإزالة القسم (Remote Administration).

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه NoAdminPage

• ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم تغيير كلمات المرور.

• القيمة (0) لإظهار قسم تغيير كلمات المرور.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoAdminPage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم إدارة عن بعد، والقيمة (0) لإبقاء قسم عن بعد.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة قسم تشكيلات جانبية للمستخدمين (User Profiles) من كلمات المرور:

هذا الإجراء يقوم بمنع التعديل على التشكيلات الجانبية للمستخدمين، وذلك بإزالة القسم (User Profiles).

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoProfilePage
- ثم نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم التشكيلات الجانبية للمستخدمين.
- القيمة (0) لإظهار قسم التشكيلات الجانبية للمستخدمين.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System]

اسم المفتاح: NoProfilePage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: القيمة (1) لإزالة قسم التشكيلات الجانبية للمستخدمين، والقيمة (0) لإبقاء قسم التشكيلات الجانبية للمستخدمين.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

# Internet Explorer

إضافة صورة نقطية كخلفية لشريط أدوات المتصفح (EXPLORER):

لوضع صورة نقطية كخلفية لشريط أدوات المتصفح Internet Explorer نتبع الخطوات التالية:

**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar]

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع .STRING.
- ونسميه BackBitmap
- ونعطيهِ القيمة التي تمثل المسار الكامل لمكان توضع الصورة .
- مثال: C:\WINDOWS\NERO.BMP

**إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\ Internet Explorer\Toolbar]

اسم المفتاح: BackBitmap

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: تمثل المسار الكامل لمكان توضع الصورة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

**إخفاء أيقونة المتصفح (Internet Explorer) من سطح المكتب:**  
هذا الإجراء يقوم بإخفاء أيقونة المتصفح Internet Explorer من سطح المكتب.

#### **خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoInternetIcon
- نعطيه القيمة (1) أيقونة المتصفح من سطح المكتب.
- أو القيمة (0) لإظهار أيقونة المتصفح على سطح المكتب

#### **إعدادات السجل:**

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]

اسم المفتاح: NoInternetIcon

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة أيقونة المتصفح والقيمة (0) لإظهار أيقونة المتصفح.

**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تغيير عنوان المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يستخدم لتخصيص المتصفح بتغيير عنوان نافذته.

مثال: لتغيير عنوان نافذة المتصفح Internet Explorer إلى (متصفح المفضل) نتبع الخطوات التالية:

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
[HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع STRING.
- ونسميه WindowTitle إذا لم يكن موجوداً
- نعطيه القيمة التي نريد كاسم يظهر على شريط المتصفح.
- مثال: نعطيه القيمة "متصفح المفضل"

### إعدادات السجل:

اسم القسم: [HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ Explorer]

اسم المفتاح: WindowTitle

نوع المفتاح: STRING

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة التي نريد كاسم يظهر على شريط المتصفح.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## منع إغلاق المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يمنع المستخدم من إغلاق نافذة المتصفح Internet Explorer ولعمل ذلك نتبع الإجراءات التالية:  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoBrowserClose
- نعطيه القيمة (1) لمنع إغلاق المتصفح.
- أو القيمة (0) للسماح بإغلاق المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\ Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions  
اسم المفتاح: NoBrowserClose  
نوع المفتاح: DWORD  
قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لمنع إغلاق المتصفح، والقيمة (0) للسماح بإغلاق المتصفح.  
**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

منع التعديل على خصائص الإنترنت (Internet Options) من المتصفح (Internet Explorer):  
هذا الإجراء يمنع المستخدم من إظهار خصائص الإنترنت من قائمة Tools ضمن المتصفح Internet Explorer  
خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoBrowserOptions
- نعطيه القيمة (1) لمنع التعديل على خصائص الإنترنت.
- أو القيمة (0) للسماح بالتعديل على خصائص الإنترنت

إعدادات السجل:

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\InternetExplorer\ Restrictions  
اسم المفتاح: NoBrowserOptions  
نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لمنع التعديل على خصائص الإنترنت، والقيمة (0) للسماح بالتعديل على خصائص الإنترنت.  
ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل الضغط بالزر اليميني للماوس ضمن المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يعطل الضغط بالزر اليميني ضمن المتصفح Internet Explorer ، لمنع المستخدم من استعمال الأوامر التي تظهر في القائمة المنسدلة مثل (الخلف-الأمام- حفظ الخلفية باسم- خصائص)

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoBrowserContextMenu
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل الضغط بالزر اليميني ضمن المتصفح.
- أو القيمة (0) للسماح بالضغط بالزر اليميني ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoBrowserContextMenu

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل الضغط بالزر اليميني ضمن المتصفح، والقيمة (0) للسماح بالضغط بالزر اليميني ضمن المتصفح.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل الأمر حفظ باسم (Save As) ضمن المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يعطل الأمر حفظ باسم لمنع المستخدم من القيام بعملية حفظ الموقع الذي يقوم بتصفحه

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

- ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

- ونسميه NoBrowserSaveAs

- نعطيه القيمة (1) لتعطيل الأمر حفظ باسم ضمن المتصفح.

- أو القيمة (0) للسماح باستخدام الأمر حفظ باسم ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoBrowserSaveAs

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل الأمر حفظ باسم ضمن المتصفح، والقيمة (0) للسماح الأمر حفظ باسم ضمن المتصفح.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## إزالة قائمة المفضلة (Favorites) من المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يقوم بإزالة قائمة المفضلة (Favorites) من المتصفح Internet Explorer

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFavorites
- نعطيه القيمة (1) لإزالة قائمة المفضلة من المتصفح.
- أو القيمة (0) لإبقاء قائمة المفضلة ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoFavorites

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة قائمة المفضلة من المتصفح، والقيمة (0) لإبقاء قائمة المفضلة ضمن المتصفح

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل الأمر الجديد (NEW) من المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يقوم بتعطيل الأمر (جديد- إطار) من قائمة ابدأ ضمن المتصفح Internet Explorer، والذي يمنع المستخدم من فتح الموقع الحالي بنافذة متصفح جديدة.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFiLeNew
- نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر جديد ضمن المتصفح.
- أو القيمة (0) لإبقاء الأمر جديد ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions  
اسم المفتاح: NoFiLeNew  
نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة الأمر جديد ضمن المتصفح، والقيمة (0) لإبقاء الأمر جديد ضمن المتصفح

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل الأمر فتح (OPEN) ضمن المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يقوم بتعطيل الأمر فتح (OPEN) من قائمة ابدأ ضمن المتصفح Internet Explorer

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFileOpen
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل الأمر فتح ضمن المتصفح.
- أو القيمة (0) لتمكين الأمر فتح ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoFileOpe

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل الأمر فتح ضمن المتصفح، والقيمة (0) لتمكين الأمر فتح ضمن المتصفح

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل الأمر بحث (FIND) ضمن المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يقوم بتعطيل الأمر بحث (FIND) من قائمة ابدأ ضمن المتصفح Internet Explorer  
خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoFindFile
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل البحث عن ملفات ضمن المتصفح.
- أو القيمة (0) للسماح بالبحث عن ملفات ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoFindFile

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل البحث عن ملفات ضمن المتصفح، والقيمة (0) للسماح بالبحث عن ملفات ضمن المتصفح

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## منع المستخدم من تحميل ملفات من شبكة الإنترنت (Downloaded Files):

هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من حفظ وتحميل ملفات من شبكة الإنترنت، ضمن المتصفح Internet Explorer  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoSelectDownloadDir
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل عملية تحميل ملفات من الشبكة
- أو القيمة (0) للسماح بعملية تحميل ملفات من الشبكة

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoSelectDownloadDir

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل عملية تحميل ملفات من الشبكة، والقيمة (0) للسماح بعملية تحميل ملفات من الشبكة

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل العرض بملء الشاشة (Full Screen) ضمن المتصفح (Internet Explorer):

هذا الإجراء يقوم بمنع العرض بملء الشاشة (Full Screen) ضمن المتصفح Internet Explorer وذلك بتعطيل الأمر ملء الشاشة من قائمة عرض (View) وبالتالي تعطيل الضغط على المفتاح F11

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoTheaterMode
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل العرض بملء الشاشة ضمن المتصفح
- أو القيمة (0) لإبقاء إمكانية العرض بملء الشاشة ضمن المتصفح

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: NoTheaterMode

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل العرض بملء الشاشة ضمن المتصفح، والقيمة (0) لإبقاء إمكانية العرض بملء الشاشة ضمن المتصفح

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

### إزالة القسم عام (General) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بإزالة القسم عام من خصائص الإنترنت لمنع المستخدم من تغيير الصفحة الرئيسية للمتصفح بالإضافة لمنع حذف أو تعديل إعدادات ملفات الإنترنت المؤقتة والتحكم بالمحفوظات.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explore\Restrictions
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه GenralTab
- نعطيه القيمة (1) لإزالة القسم عام من خصائص الإنترنت
- أو القيمة (0) لإظهار القسم ن خصائص الإنترنت

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\ Restrictions

اسم المفتاح: GeneralTal

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة القسم عام من خصائص الإنترنت، والقيمة (0) لإظهار القسم ن خصائص الإنترنت

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل قسم ملفات إنترنت المؤقتة (Temporary Internet Files) من القسم عام من خصائص الإنترنت:  
هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من حذف الملفات المؤقتة أو تغيير إعدادات الملفات المؤقتة من القسم عام ضمن خصائص الإنترنت.  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه Setting
- نعطيه القيمة (1) تعطيل قسم ملفات إنترنت المؤقتة.
- أو القيمة (0) تمكين قسم ملفات إنترنت المؤقتة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel  
اسم المفتاح: Setting  
نوع المفتاح: DWORD  
قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) تعطيل قسم ملفات إنترنت المؤقتة، والقيمة (0) لتمكين قسم ملفات إنترنت المؤقتة.  
**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل زر إعدادات (Settings) من قسم ملفات إنترنت المؤقتة من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من تغيير إعدادات الملفات المؤقتة كالتحقيق من وجود إصدارات أحدث للصفحات المخزنة، بالإضافة لتحديد مساحة القرص المتاحة لحفظ الملفات المؤقتة ومكان حفظ الملفات.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه Chach
- نعطيه القيمة (1) تعطيل زر إعدادات من قسم ملفات إنترنت المؤقتة.
- أو القيمة (0) تمكين زر إعدادات من قسم ملفات إنترنت المؤقتة.

#### إعدادات السجل:

- اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- اسم المفتاح: Chach
- نوع المفتاح: DWORD
- قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) تعطيل زر إعدادات، والقيمة (0) لتمكين زر إعدادات.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل زر مسح المحفوظات (Clear History) من القسم عام من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بتعطيل زر مسح المحفوظات من القسم عام من خصائص الإنترنت لمنع المستخدم من مسح المواقع التي قام بزيارتها.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه History

• نعطيه القيمة (1) تعطيل زر مسح المحفوظات من خصائص المؤقتة.

• أو القيمة (0) تمكين زر مسح المحفوظات من خصائص المؤقتة.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: History

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) تعطيل زر مسح المحفوظات، والقيمة (0) لتمكين زر مسح المحفوظات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.



## تعطيل قسم الصفحة الرئيسية (Home Page) من القسم عام من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بتعطيل قسم الصفحة الرئيسية من القسم عام من خصائص الإنترنت لمنع المستخدم من تغيير الصفحة الرئيسية.

### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه HomePage
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم الصفحة الرئيسية من خصائص المؤقتة.
- أو القيمة (0) لتفعيل قسم الصفحة الرئيسية من خصائص المؤقتة.

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: HomePage

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم الصفحة الرئيسية، والقيمة (0) لتفعيل قسم الصفحة الرئيسية.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

### تعطيل قسم البرامج (Programs) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم البرامج من خصائص الإنترنت لمنع المستخدم من تغيير برامج إنترنت وإعادة تعيين إعدادات ويب.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه ProgramsTab

• نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم البرامج من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) لإظهار قسم البرامج من خصائص الإنترنت.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: ProgramsTab

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم البرامج، والقيمة (0) لإظهار قسم البرامج.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل قسم التقويم (Calendar) من قسم البرامج من خصائص الإنترنت:  
هذا الإجراء يقوم بتعطيل قسم التقويم من قسم البرامج من خصائص الإنترنت.  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه CalendarContact
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم التقويم من خصائص الإنترنت.
- أو القيمة (0) لتفعيل قسم التقويم من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel  
اسم المفتاح: CalendarContact  
نوع المفتاح: DWORD  
قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم التقويم، والقيمة (0) لتمكين قسم التقويم.  
**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

لتعطيل قسم البريد الإلكتروني ومجموعات الأخبار ومكالمة عبر الإنترنت من قسم البرامج من خصائص الإنترنت:  
هذا الإجراء يقوم بتعطيل قسم البريد الإلكتروني ومجموعة الأخبار ومكالمة عبر الإنترنت من قسم البرامج من خصائص الإنترنت.

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه CalendarContact
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم البريد الإلكتروني ومجموعة الأخبار ومكالمة عبر الإنترنت من قسم البرامج من خصائص الإنترنت.
- أو القيمة (0) لتفعيل قسم البريد الإلكتروني ومجموعة الأخبار ومكالمة عبر الإنترنت من قسم البرامج من خصائص الإنترنت.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: CalendarContact

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم البريد الإلكتروني، والقيمة (0) لتمكين قسم البريد الإلكتروني.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة قسم الاتصالات (Connection) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه ConnectionTap

• نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) لإظهار قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: ConnectionTap

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم الاتصالات، والقيمة (0) لإظهار قسم الاتصالات.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

تعطيل إعداد معالج الاتصال بإنترنت (Connection Wizard) من خصائص الإنترنت:  
هذا الإجراء يقوم بتعطيل زر إعداد معالج الاتصال بإنترنت من قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت.  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه Connwiz Admin Lock
- نعطيه القيمة (1) لتعطيل زر إعداد معالج الاتصال بإنترنت.
- أو القيمة (0) لتمكين زر إعداد معالج الاتصال بإنترنت.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: Connwiz Admin Lock

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل زر إعداد معالج الاتصال بإنترنت، والقيمة (0) لتمكين زر إعداد معالج الاتصال بإنترنت.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

## تعطيل إعدادات معالجة الطلب الهاتفي (Dial-up settings) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من إمكانية إضافة طلب هاتفي جديد أو إزالة أو التعديل على طلب هاتفي موجود مسبقاً.

### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه Connection Settings

• نعطيه القيمة (1) لتعطيل إعدادات الطلب الهاتفي.

• أو القيمة (0) لتمكين إعدادات الطلب الهاتفي.

### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: Connection Settings

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل إعدادات الطلب الهاتفي، والقيمة (0) لتمكين إعدادات الطلب الهاتفي.

ملاحظة: هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

لتعطيل قسم الملقم الوكيل (Proxy Server) من قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بتعطيل قسم الملقم الوكيل من قسم الاتصالات من خصائص الإنترنت لمنع المستخدم من تغيير (Proxy Server).

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه Proxy

• نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم الملقم الوكيل من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) لتفعيل قسم الملقم الوكيل من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: Proxy

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم الملقم الوكيل، والقيمة (0) لتمكين قسم الملقم الوكيل.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة قسم الأمان (Security) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بإزالة قسم الأمان من خصائص الإنترنت.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه SecurityTap

• نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم الأمان من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) إظهار قسم الأمان من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: SecurityTap

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة قسم الأمان، والقيمة (0) إظهار قسم الأمان.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

لمنع تغيير مستوى الأمان (Security Level) من قسم أمان من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من تغيير مستوى الأمان لهذه المنطقة ومستوى التخصيص والمستوى الافتراضي.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه SeeChangeSettings

• نعطيه القيمة (1) لمنع تغيير مستوى الأمان من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) للسماح بتغيير مستوى الأمان من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: SeeChangeSettings

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لمنع تغيير مستوى الأمان، والقيمة (0) للسماح بتغيير مستوى الأمان.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

لمنع إضافة مواقع ويب إلى قائمة المواقع الموثوق بها من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بمنع المستخدم من إضافة مواقع ويب إلى قائمة المواقع الموثوق بها من قسم أمان ضمن خصائص الإنترنت.

#### خطوات العمل:

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه SeeAddSites

• نعطيه القيمة (1) لمنع إضافة مواقع ويب إلى قائمة المواقع الموثوق بها.

• أو القيمة (0) للسماح بإضافة مواقع ويب إلى قائمة المواقع الموثوق بها.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: SeeAddSites

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لمنع إضافة مواقع ويب آمنة، والقيمة (0) للسماح بإضافة مواقع ويب آمنة.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

لتعطيل القسم خيارات متقدمة (Advanced) من خصائص الإنترنت:

هذا الإجراء يقوم بتعطيل قسم خيارات متقدمة من خصائص الإنترنت.

**خطوات العمل:**

• نقوم بتشغيل محرر التسجيل.

• ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

• نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.

• ونسميه Advanced

• نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم خيارات متقدمة من خصائص الإنترنت.

• أو القيمة (0) لتمكين قسم خيارات متقدمة من خصائص الإنترنت.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: Advanced

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لتعطيل قسم خيارات متقدمة، والقيمة (0) لتمكين قسم خيارات متقدمة.

**ملاحظة:** هذا الإجراء لا يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة شريط العنوان (ADDRESS BAR) من المتصفح (Internet Explorer):  
هذا الإجراء يقوم بإزالة شريط العنوان ضمن المتصفح (Internet Explorer).  
**خطوات العمل:**

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoAddressBar
- نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط العنوان.
- أو القيمة (0) لإبقاء شريط العنوان.

**إعدادات السجل:**

اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel  
اسم المفتاح: NoAddressBar  
نوع المفتاح: DWORD  
قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط العنوان، والقيمة (0) لإبقاء شريط العنوان.  
**ملاحظة:** هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة شريط الأدوات (TOOL BAR) من المتصفح (Internet Explorer):  
هذا الإجراء يقوم بإزالة شريط الأدوات ضمن المتصفح (Internet Explorer).

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoToolBar
- نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط الأدوات.
- أو القيمة (0) لإبقاء شريط الأدوات.

#### إعدادات السجل:

- اسم القسم:  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel
  - اسم المفتاح: NoToolBar
  - نوع المفتاح: DWORD
  - قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط الأدوات، والقيمة (0) لإبقاء شريط الأدوات.
- ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

إزالة شريط الارتباطات (LINKS BAR) من المتصفح (Internet Explorer):  
هذا الإجراء يقوم بإزالة شريط الارتباطات ضمن المتصفح (Internet Explorer).

#### خطوات العمل:

- نقوم بتشغيل محرر التسجيل.
- ننتقل إلى القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

- نقوم بإضافة مفتاح من النوع DWORD.
- ونسميه NoLinksBar
- نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط الارتباطات.
- أو القيمة (0) لإبقاء شريط الارتباطات.

#### إعدادات السجل:

اسم القسم:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Control Panel

اسم المفتاح: NoLinksBar

نوع المفتاح: DWORD

قيمة المفتاح: نعطيه القيمة (1) لإزالة شريط الارتباطات، والقيمة (0) لإبقاء شريط الارتباطات.

ملاحظة: هذا الإجراء يتطلب إعادة تشغيل الويندوز لتفعيل هذا الأمر.

### تحديد مكان توضع مجلد الملفات المؤقتة (TEMP):

تتوضع الملفات المؤقتة عادة ضمن المجلد الفرعي C:\WINDOWS\TEMP.

هذا الإجراء يقوم بتغيير مكان حفظ الملفات المؤقتة.

### خطوات العمل:

- نقوم بفتح الملف AUTOEXEC.BAT بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص، أو بالضغط بالزر اليميني على الملف واختيار الأمر EDIT من القائمة المنسدلة.
- نقوم بإنشاء السطرين التاليين:
- SET TEMP = (مكان توضع المجلد الذي سيحتوي الملفات المؤقتة).
- SET TMP = (مكان توضع المجلد الذي سيحتوي الملفات المؤقتة).
- ثم نقوم بحفظ الملف وإعادة الإقلاع.

## تحميل الأجهزة والبرامج في الذاكرة العليا:

الأجهزة والبرامج التي تحمل من قبل الملف AUTOEXEC.BAT يتم تحميلها في الذاكرة المنخفضة، هذا الإجراء يحملها في الذاكرة العليا.

### خطوات العمل:

- نقوم بفتح الملف AUTOEXEC.BAT بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص، أو بالضغط بالزر اليميني على الملف واختيار الأمر EDIT من القائمة المنسدلة.
- ضمن أي سطر يتم فيه تحميل أجهزة أو برامج نضع في بداية هذا السطر الحرفين LH كدلالة على تحميل هذا البرنامج في الذاكرة العليا.
- مثال:  
LH C:\WINDOWS\COMMAND\MSCDEx\D:MSCD001
- ثم نقوم بحفظ الملف وإعادة الإقلاع.

## تعطيل تشغيل أي أمر ضمن الملف **AUTOEXEC.BAT** :

لتعطيل أي أمر موجود ضمن الملف **AUTOEXEC.BAT** نتبع الإجراءات التالية.

### خطوات العمل:

- نقوم بفتح الملف **AUTOEXEC.BAT** بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص، أو بالضغط بالزر اليميني على الملف واختيار الأمر **EDIT** من القائمة المنسدلة.
- ثم نضع الأمر **@ echo off** قبل الأمر المراد تعطيله.
- مثال:  
**@ echo off@PATH C:PROGRA~1\MICROS~1\OFFICE;%PATH%**
- ثم نقوم بحفظ الملف وإعادة الإقلاع.

# Boot.ini

## تغيير نظام التشغيل الافتراضي:

هذا الإجراء يتحكم بتغيير نظام التشغيل الافتراضي (يفترض وجود أكثر من نظام تشغيل).

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف BOOT.INI وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف BOOT.INI بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- ضمن القسم (boot loader) نقوم بتغيير القيمة للمفتاح default لتصبح مساوية لنظام التشغيل المراد جعله افتراضياً.
- مثال:  
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT

### التحكم بفترة الانتظار قبل تحميل نظام التشغيل الافتراضي:

هذا الإجراء يتحكم بتحديد الفترة الزمنية التي يعرض فيها الحاسب قائمة أنظمة التشغيل المثبتة للاختيار منها.

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف BOOT.INI وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
  - نقوم بفتح الملف BOOT.INI بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
  - ضمن القسم timeout ويكون عادة مضبوطاً عند القيمة ٣٠ نغير هذه القيمة حسب الرغبة.
  - مثال:
- لجعل فترة الانتظار مساوية لخمس ثواني نكتب `timeout=5`

## تشغيل ويندوز NT بألوان بطاقة العرض الافتراضية:

هذا الإجراء يتيح إمكانية تشغيل ويندوز NT مع ضبط بطاقة العرض لتعرض الألوان الافتراضية (١٦ لون).

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف BOOT.INI وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف BOOT.INI بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- ضمن القسم (operating systems) نضيف للسطر:  
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]"
- التعليمة التالية basevideo.
- فتصبح على الشكل التالي:  
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]"\  
basevideo

**Msdos.sys**

## تشغيل الكمبيوتر بالنمط **SAFE MODE**:

هذا الإجراء يقوم بإجبار الحاسب على الإقلاع بالنمط **SAFE MODE**.

### خطوات العمل:

- نقوم بفتح الملف **MSDOS.SYS** وإزالة خاصية للقراءة فقط (**Read Only**) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السوافة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف **MSDOS.SYS** بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح **BOOTSAFE** لتأخذ القيم التالية:
- **BOOTSAFE = 1** لتعطيل الحاسب تلقائياً بالنمط **SAFE MODE**.
- **AUTOSCAN = 0** لتشغيل الحاسب تلقائياً بالنمط العادي.

### إظهار قائمة بدء التشغيل الويندوز:

بشكل افتراضي لا يظهر الويندوز قائمة بدء التشغيل إلا بالضغط على المفتاح F8 عند بدء إقلاع الحاسب.

هذا الإجراء يقوم بإظهار هذه القائمة تلقائياً عند إقلاع الويندوز

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف MSDOS.SYS وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف MSDOS.SYS بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح BOOTMenu لتأخذ القيم التالية:
- BootMenu = 1 لإظهار قائمة بدء التشغيل تلقائياً.
- BootMenu = 0 لمنع إظهار قائمة بدء التشغيل تلقائياً.

### تشغيل الكمبيوتر بنظام التشغيل السابق:

عند القيام بترقية لنظام التشغيل، يمكن تشغيل الكمبيوتر بالنظام القديم بالضغط على المفتاح F4.

هذا الإجراء يقوم بتعطيل الضغط على المفتاح F4

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف MSDOS.SYS وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف MSDOS.SYS بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح BOOTMulti لتأخذ القيم التالية:
- BOOTMulti = 1 لتمكين الضغط على المفتاح F4.
- BOOTMulti = 0 لتعطيل الضغط على المفتاح F4.

### تشغيل الكمبيوتر بنظام التشغيل السابق:

عند بدء التشغيل يتم إظهار صورة تمثل شعار الويندوز.  
هذا الإجراء يقوم بمنع إظهار هذه الصورة عند بدء التشغيل.

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف MSDOS.SYS وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف MSDOS.SYS بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح Logo لتأخذ القيم التالية:
- Logo = ١ لتمكين إظهار صورة شعار الويندوز.
- Logo = ٠ لتعطيل إظهار صورة شعار الويندوز.

### تعطيل مفاتيح الوظائف عند بدء إقلاع الحاسب:

يمكن استخدام مفاتيح الوظائف عند بدء تشغيل الويندوز مثل المفاتيح F4 و F8 هذا الإجراء يقوم بمنع إظهار هذه الصورة عند بدء التشغيل.

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف MSDOS.SYS وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف MSDOS.SYS بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح BootKeys لتأخذ القيم التالية:
- BootKeys = ١ لتمكين مفاتيح الوظائف أثناء بدء تشغيل.
- BootKeys = ٠ لتعطيل مفاتيح الوظائف أثناء بدء تشغيل.

## تشغيل برنامج SCANDISK عند الإقلاع:

عند إغلاق الويندوز بطريقة غير صحيحة، يتم تشغيل برنامج SCANDISK عند تشغيل الحاسب مرة أخرى. نستطيع منع البرنامج SCANDISK من العمل بشكل أوتوماتيكي.

### خطوات العمل:

- نقوم بتغيير خصائص الملف MSDOS.SYS وإزالة خاصية للقراءة فقط (Read Only) هذا الملف يتواجد على القسم الأول من السواعة التي تحتوي نظام التشغيل.
- نقوم بفتح الملف MSDOS.SYS بواسطة المفكرة أو أي محرر نصوص.
- نقوم بتغيير قيمة المفتاح AUTOSCAN لتأخذ القيم التالية:
- 0 = AUTOSCAN لتعطيل تشغيل البرنامج SCANDISK تلقائياً.
- 1 = AUTOSCAN لتشغيل البرنامج SCANDISK دائماً عند بدء الإقلاع.
- 2 = AUTOSCAN لتشغيل تشغيل البرنامج SCANDISK تلقائياً.