



# كيف تقوم بتثبيت الويندوز اكس بي

## xp Windows

هام جداً جداً :- يجب قبل تنزيل الويندوز أن تقوم بتشغيل برنامج اسمه **Driver Genius** لحفظ تعريفات الأجهزة مثل الصوت والمودم والفيديو .. الخ الخ؟؟ وسأشرح لك كيف تقوم بحفظها على الفلاش ميموري أو على قرص CD مثلاً...؟ المهم نقوم أولاً بتشغيل البرنامج من على سطح المكتب كما في الصورة التالية :-







أضغظ هنا Browse وأختار المكان الذي تريد أن تحفظ فيه التعريفات مثلاً أحفظ التعريفات على فلاش ميموري

وبذلك قمنا بعملية النسخ لتعريفات الأجهزة المثبتة على الكمبيوتر لدينا وحفظها على فلاش ميموري لكي نسترجعها إلى الكمبيوتر مرة أخرى لكن طبعاً ليس الآن ولكن بعد عمل الفورمات وتشبيت الويندوز الجديد...؟

وسوف أشرح لك في نهاية الموضوع كيف تسترجع التعريفات مرة أخرى إلى الكمبيوتر...؟  
**ولكني الآن سأشرح لكم الآن :-**

## **.. كيفية تثبيت الويندوز XP**

1- نضع السي دي **CD الخاص بالويندوز Windows XP** في محرك الأقراص ونعمل إعادة تشغيل للكمبيوتر  
سوف تظهر لنا شاشة سوداء **يوجد في أعلاها سطر واحد مكون من عدة كلمات بالإنجليزية ثم نضغط على مفتاح**  
**ENTER** من لوحة المفاتيح

<<< وطبعاً طريقة ظهور شاشة البوت تختلف حسب نوع الماندر بورد التي بالكمبيوتر لدينا...؟ >>>


الطريقة الأخرى إذا لم تظهر هذه الشاشة فإعد تشغيل الكمبيوتر مرة أخرى وعند ظهور الشاشة السوداء

أضغظ على مفتاح **F8** أو **F12** ..؟

سوف تظهر لنا شاشة البوت **BOOT** ونختار منها **BOOT** ثم الإقلاع من الـ **Floppy disk** ثم أضغظ على  
مفتاح **F10** لحفظ الإعدادات التي قمنا بها ..؟

سوف ستظهر رسالة به كلمتين هما **No - Yes** وهنا نختار **Yes** لحفظ التعديلات والخروج من شاشة البوت  
سوف يبدأ الكمبيوتر تلقائياً في إعادة التشغيل مرة أخرى ثم يبدأ في تنزيل الويندوز...؟

بعدها ستظهر لنا هذة الشاشة نضغط مرة أخرى مفتاح **ENTER** لكي يبدأ التثبيت للويندوز ..؟



2- سوف تظهر الشاشة التالية وبها يوجد الاقسام الموجودة لديك مثل المجلد C والمجلد D ونوع نظام الملفات المهم أننا سنقوم أولاً بالضغط على حرف D من لوحة المفاتيح لكي نقوم بحذف المجلد C ثم فيما بعد سوف نقوم بأعادة تقسيم حجمه ( يمكن أن تزيد حجمه أو أن تنقص حجمه على حسب ما تريد أنت ) ...؟

```
Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and
unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

• To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
• To create a partition in the unpartitioned space, press C.
• To delete the selected partition, press D.

80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]

C: Partition1 [NTFS] 40006 MB < 39939 MB free>
D: Partition2 [NTFS] 39998 MB < 39932 MB free>

www.222z.net هذا الدرس مقدم من الموقع الشامل

ENTER=Install D=Delete Partition F3=Quit
```

3- سوف تظهر لك هذه الشاشة تخبرك بانك سوف تقوم بحذف المجلد C وعندها اضغط على **حرف L من لوحة المفاتيح** لأتمام عملية الحذف...؟

```
Windows XP Professional Setup
-----
You asked Setup to delete the partition
C: Partition1 [NTFS]          40006 MB < 39939 MB free>
on 80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR].

• To delete this partition, press L.
  CAUTION: All data on this partition will be lost.

• To return to the previous screen without
  deleting the partition, press ESC.
```

هذا الدرس مقدم من الموقع الشامل [www.222z.net](http://www.222z.net)

L=Delete ESC=Cancel



4- سوف تظهر لنا هذه الشاشة لتبين لنا ان المجلد C غير موجود عند ذلك نضغط على حرف C من لوحة المفاتيح ليتم كتابة حجم المجلد C...؟

#### Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

- To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
- To create a partition in the unpartitioned space, press C.
- To delete the selected partition, press D.

80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on ata0 [MBR]

Unpartitioned space	40006 MB
D: Partition2 [NTFS]	39998 MB < 39932 MB free >


هذا الدرس مقدم من الموقع الشامل [www.222z.net](http://www.222z.net)

ENTER=Install C=Create Partition F3=Quit

5 :- أقرأ التالي هذا جيداً ثم اختار ما تشاء منه ..؟



وبعد الضغط على حرف **C** في الشاشة السابقة سوف تظهر لنا هذه الشاشة وهنا يوجد الحجم القديم للمجلد **C** إذا كنت تريد أن تتركه بنفس الحجم القديم أضغط مفتاح **ENTER** من لوحة المفاتيح لكي يتم عمل الفورمات للمجلد **C** ...؟ ولو كنت تريد زيادة حجم الـ **C** أضغط ضغط متكرر على مفتاح **Backspace** من لوحة المفاتيح ثم أكتب الأرقام التي تريد ولكن مثال :- مثلاً إذا أردت أن يكون حجم الـ **C** 30 جيجا مثلاً لا بد أن تكتب الآتي وهو 30000 وهنا يكتب الويندوز الحجم بالميجا وليس الجيجا يعني عندما نكتب مثلاً هذا الرقم **MB 30000** فآنة يساوي بالتأكيد **GB 30** ..؟ المهم بعدما كتبت حجم القسم **C** نضغط على مفتاح **ENTER** من لوحة المفاتيح ...؟



```
Windows XP Professional Setup

You asked Setup to create a new partition on
80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atap. [MBR].

• To create the new partition, enter a size below and
  press ENTER.

• To go back to the previous screen without creating
  the partition, press ESC.

The minimum size for the new partition is      8 megabytes (MB).
The maximum size for the new partition is 29996 megabytes (MB).
Create partition of size (in MB): 30000
```

هذا الدرس مقدم من الموقع الشامل [www.222z.net](http://www.222z.net)

ENTER=Create ESC=Cancel

6- سوف تأتي لنا هذه الشاشة وهي لعمل الفورمات وأختيار نوع نظام الملفات الذي نريده مثلأ نظام الملفات FAT أو NTFS هناك اربعة اختيارات لهذين النوعين اثنان سريعة وأثنان عادية ..؟

وهنا في مثلأ سوف نختار فورمات Quick سريع لنظام الملفات Fat ثم نضغط على مفاتيح ENTER لكي يبدأ عمل الفورمات ...؟

```
Windows XP Professional Setup

The system partition is not formatted. Setup will now format the
system partition.

System partitions may contain diagnostic or hardware configuration
programs, programs to start operating systems (such as Windows XP),
or other manufacturer-supplied programs.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select the file system
you want, and then press ENTER.

Format the partition using the NTFS file system <Quick>
Format the partition using the FAT file system <Quick>
Format the partition using the NTFS file system
Format the partition using the FAT file system

www.222z.net هذا الدرس مقدم من الموقع الشامل

ENTER=Continue ESC=Cancel
```

7- هذة هي شاشة عمل الفورمات أنتظر حتي يكتمل مؤشر التقدم إلى 100%100 ؟..



8 - بعد الانتهاء من عمل الفورمات للقسم C سوف تأتي لنا هذه الشاشة ويظهر بها المجلد C بعدما تم عمل الفورمات له وأيضاً حجمه الذي قمت بأختياره .... وهنا يظهر لنا أيضاً المجلد D إذا كنت تريد عمل فورمات له هو الآخر فقم بتحريك التحديد ليكون فوق القسم D طبعاً نحرك التحديد بواسطة أسهم لوحة المفاتيح حتى يكون التحديد كما في الصورة هنا وعندما يكون التحديد فوق المجلد D أضغط على مفتاح حرف D من لوحة المفاتيح لكي يتم حذف المجلد D ولكي نعمل فورمات له نتبع الخطوات السابقة شاهد الصور ( 2- 3- 4- 5- 6- ) ..؟

```
Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and
unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

• To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
• To create a partition in the unpartitioned space, press C.
• To delete the selected partition, press D.

80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]
C: Partition1 [Unknown]                29996 MB < 29996 MB free>
D: Partition2 [Unknown]                29996 MB < 29996 MB free>
Unpartitioned space                    8 MB

ENTER=Install D=Delete Partition F3=Quit
```

بعد الانتهاء من عمل الفورمات نبدأ الآن تثبيت الويندوز <<<

# الآن سوف نقوم بتثبيت الويندوز xp

9- هذه الشاشة تظهر لنا الشكل النهائي بعد عملية الفورمات للقسمين الـ C و D ولما يبقى لنا الآن سوى اختيار القسم الذي سوف نقوم بتثبيت الويندوز عليه وهنا طبعاً سوف نختار القسم C كما في هذه الصورة وكما قلنا سابقاً نحرك التحديد بواسطة أسهم لوحة المفاتيح حتى يكون التحديد فوق القسم C ثم نضغط على المفتاح ENTER لكي يبدأ تثبيت الويندوز وسوف يستغرق تثبيت الويندوز ما بين 30 إلى 40 دقيقة تقريباً ..؟

## Windows XP Professional Setup

The following list shows the existing partitions and unpartitioned space on this computer.

Use the UP and DOWN ARROW keys to select an item in the list.

- To set up Windows XP on the selected item, press ENTER.
- To create a partition in the unpartitioned space, press C.
- To delete the selected partition, press D.

80004 MB Disk 0 at Id 0 on bus 0 on atapi [MBR]

C:	Partition1 [FAT32]	29996 MB < 29981 MB free >
D:	Partition2 [FAT32]	29996 MB < 29981 MB free >
	Unpartitioned space	8 MB

ENTER=Install D=Delete Partition F3=Quit

وهنا ملاحظة هامة جداً جداً..؟


1- أثناء تثبيت الويندوز سوف تأتي رسالة بالانجليزية تقول لك أنه يوجد خطأ في التثبيت فهل تريد الخروج ويوجد فيها خياران هما الآتي :-  
**OK** **Cancel** .... **طبعا تختار فوراً Cancel** وهو لتجاهل هذه الرسالة وتكملة التثبيت للويندوز...؟

2- وبعد قليل ستأتي رسالة أخرى بها خياران هما **No** - **Yes** ... **وهنا نختار فوراً No** ...؟

3- وبعد قليل تأتي نافذة بها معلومات **وهنا نضغط على Next** وبذلك أنتهى دورك وأترك الكمبيوتر حتي يقوم بتثبيت الويندوز والله الموفق...؟

·  
·  
·

إلغى مبروك على الويندوز وحماكم لي بالخير ولكم مثله أمشاء الله .....



وبعد تثبيت الويندوز وتشغيله نقوم الآن باستعادة تعريفات الأجهزة إلى للكمبيوتر مرة أخرى ...؟

أولاً نقوم بتشغيل برنامج **Driver Genius** من على سطح المكتب ثم أتبع الآتي :-





اضغط هنا واختار المكان الذي قمت بحفظ التعريفات فيه وهو طبعاً الفلاش ميمري سابقاً لكي يتم استرجاعها مرة أخرى إلى الكمبيوتر مرة أخرى...؟


بعد أن تحدد المكان الذي حفظت فيه التعريفات اضغط على كلمة التالي هنا...؟





نقوم بالنقر هنا لتحديد واختيار لحافة التعريفات الموجودة هنا ..؟

ثم نضغط هنا ليتم استرجاع كل التعريفات ..




.. يتم الآن أستعادة كافة التعريفات للكمبيوتر مرة أخرى ..

تم بحمد الله وفضلة تنزيل التعريفات للكمبيوتر مرة أخرى ..

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.....

مع تحيات

أخوانكم في الله .



شباب عرب التل

محمود أبو تركي - مجدي جمال - أحمد عبد العليم - إبراهيم حسن خليل

والكينج الباشا :-

**MOHAMED. ALI**  
**DUBAI & CAIRO**



**E mail - [mylive.mylive@hotmail.com](mailto:mylive.mylive@hotmail.com)**



جمال عبد الناصر  
رمز الكرامة العربية حبيب الملايين من المحيط إلى الخليج ..؟